

Manual de Aplicación del Código Fuente

Sistema de Detección de Fatiga del Conductor

Versión 1.0

Fecha: 2025

Índice

- [1. Introducción](#)
 - [2. Arquitectura del Sistema](#)
 - [3. Estructura del Proyecto](#)
 - [4. Instalación y Configuración](#)
 - [5. Descripción de Módulos](#)
 - [6. API y Interfaces](#)
 - [7. Configuración y Personalización](#)
 - [8. Extensión del Sistema](#)
 - [9. Testing y Debugging](#)
 - [10. Despliegue](#)
-

1. Introducción

Este manual proporciona información detallada sobre la estructura, implementación y aplicación del código fuente del Sistema de Detección de Fatiga del Conductor.

Está dirigido a desarrolladores, ingenieros de software y técnicos que deseen entender, modificar o extender el sistema.

1.1 Tecnologías Utilizadas

- **Python 3.10+:** Lenguaje de programación principal
- **FastAPI:** Framework web para el servidor
- **Flet:** Framework para la interfaz gráfica
- **MediaPipe:** Biblioteca para detección de puntos faciales y de manos
- **OpenCV:** Procesamiento de imágenes y video
- **WebSockets:** Comunicación en tiempo real
- **NumPy:** Operaciones matemáticas y arrays
- **Docker:** Contenedorización del servidor


1.2 Requisitos del Desarrollador


- Conocimiento de Python (intermedio-avanzado)
- Familiaridad con frameworks web (FastAPI)
- Conocimiento básico de visión por computadora
- Entendimiento de arquitectura cliente-servidor
- Conocimiento de Git para control de versiones

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor con comunicación WebSocket:





2.2 Flujo de Procesamiento

1. **Captura de Video:** El cliente captura frames de la cámara
2. **Codificación:** Los frames se codifican en JPEG y Base64
3. **Transmisión:** Los frames se envían al servidor vía WebSocket
4. **Extracción de Puntos:** El servidor extrae puntos faciales y de manos
5. **Procesamiento:** Se calculan distancias y se detectan características
6. **Detección:** Se aplican algoritmos temporales para detectar eventos
7. **Visualización:** Se generan anotaciones visuales
8. **Reportes:** Se generan reportes CSV y JSON
9. **Respuesta:** Los resultados se envían de vuelta al cliente
10. **Visualización Cliente:** El cliente muestra los resultados

3. Estructura del Proyecto

3.1 Estructura de Directorios

```
driver_fatigue_detection/  
├─ app.py           # Servidor FastAPI  
├─ client.py        # Cliente de ejemplo  
└─ main.py          # Punto de entrada de la GUI
```

```

├─ requirements_client.txt      # Dependencias del cliente
├─ requirements_server.txt     # Dependencias del servidor
├─ Dockerfile                  # Configuración Docker
├─ drowsiness_processor/       # Módulo principal de procesamiento
|   ├─ __init__.py
|   ├─ main.py                 # Sistema principal de detección
|   ├─ extract_points/        # Extracción de puntos clave
|   |   ├─ point_extractor.py
|   |   ├─ face_mesh/
|   |   |   └─ face_mesh_processor.py
|   |   └─ hands/
|   |       └─ hands_processor.py
|   ├─ data_processing/        # Procesamiento de puntos
|   |   ├─ main.py
|   |   ├─ eyes/
|   |   |   ├─ eyes_processor.py
|   |   |   └─ eyes_processing.py
|   |   ├─ mouth/
|   |   |   ├─ mouth_processor.py
|   |   |   └─ mouth_processing.py
|   |   ├─ head/
|   |   |   ├─ head_processor.py
|   |   |   └─ head_processing.py
|   |   ├─ hands/
|   |   |   ├─ first_hand/
|   |   |   └─ second_hand/
|   |   └─ processors/
|   |       ├─ face_processor.py
|   |       └─ hands_processor.py
|   ├─ drowsiness_features/    # Detección de características
|   |   ├─ processing.py
|   |   ├─ processor.py
|   |   ├─ flicker_and_microsleep/
|   |   ├─ yawn/
|   |   ├─ eye_rub/
|   |   └─ pitch/
|   ├─ visualization/         # Visualización
|   |   └─ main.py
|   └─ reports/               # Generación de reportes

```

```

|       |─ main.py
|       |─ august/
|           └─ drowsiness_report.csv
|─ gui/                                     # Interfaz gráfica
|   |─ pages/
|   |   |─ start_page.py
|   |   |─ selection_interface_page.py
|   |   └─ drowsiness_page.py
|   └─ resources/
|       |─ fonts/
|       └─ images/
|─ examples/                             # Ejemplos de uso
|   |─ camera.py
|   └─ video_stream.py
|─ tests/                                # Pruebas
|   └─ videos/
|─ docs/                                 # Documentación
|   └─ descripcion_invento.md
|─ storage/                             # Almacenamiento temporal

```

3.2 Archivos Principales

app.py

Servidor FastAPI que maneja las conexiones WebSocket y procesa las solicitudes.

Componentes principales: - Endpoint WebSocket `/ws` - Instancia de `DrowsinessDetectionSystem` - Codificación/decodificación de imágenes Base64

main.py (GUI)

Punto de entrada de la interfaz gráfica desarrollada con Flet.

Componentes principales: - Clase `MainApp` : Gestión de rutas y páginas - Páginas: Start, SelectionInterface, Drowsiness

drowsiness_processor/main.py

Sistema central de detección de fatiga.

Componentes principales: - `DrowsinessDetectionSystem` : Orquesta todos los módulos - Método `run()` : Procesa frames Base64 - Método `frame_processing()` : Procesa frames de video

4. Instalación y Configuración

4.1 Configuración del Entorno de Desarrollo

Paso 1: Obtener el Código Fuente

El código fuente se proporciona en un archivo ZIP o mediante un enlace de descarga.

Opción A: Archivo ZIP 1. Descomprima el archivo ZIP recibido 2. Navegue hasta la carpeta descomprimida

Opción B: Descarga desde Mediafire 1. Acceda al enlace de descarga proporcionado (Mediafire) 2. Descargue el archivo ZIP 3. Descomprima el archivo ZIP 4. Navegue hasta la carpeta descomprimida

Paso 2: Crear Entorno Virtual

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/macOS
# o
venv\Scripts\activate # Windows
```

Paso 3: Instalar Dependencias

```
# Instalar dependencias del servidor
pip install -r requirements_server.txt

# Instalar dependencias del cliente
pip install -r requirements_client.txt
```

4.2 Configuración del Servidor

Archivo: app.py

```
# Configuración del servidor
app = FastAPI()

# Endpoint WebSocket
@app.websocket("/ws")
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket):
    # Configuración del sistema de detección
    drowsiness_detection_system = DrowsinessDetectionSystem()
    # ...
```

Variables de Entorno

Cree un archivo `.env` (opcional):

```
SERVER_HOST=0.0.0.0
SERVER_PORT=8000
REPORT_PATH=drowsiness_processor/reports/august/drowsiness_report.csv
```

4.3 Configuración del Cliente

Archivo: main.py

```
# Configuración de la GUI
self.page.window.width = 1920
self.page.window.height = 1080
self.page.bgcolor = "#ffffffe"
```

Configuración de la Cámara

En `drowsiness_page.py`, puede modificar el índice de la cámara:

```
cap = cv2.VideoCapture(0) # 0 = primera cámara, 1 = segunda cámara
```

5. Descripción de Módulos

5.1 Módulo: `extract_points`

`point_extractor.py`

Responsabilidad: Coordinar la extracción de puntos faciales y de manos.

Clase principal: `PointsExtractor`

Métodos: - `process(face_image)` : Procesa una imagen y extrae puntos clave -
`merge_points(face_points, hands_points)` : Fusiona puntos faciales y de manos

Uso:

```
extractor = PointsExtractor()  
key_points, success, sketch = extractor.process(image)
```

`face_mesh_processor.py`

Responsabilidad: Extraer puntos faciales mediante MediaPipe Face Mesh.

Clase principal: `FaceMeshProcessor`

Características: - Extrae 468 puntos faciales - Detecta contornos oculares, labiales, nasales - Genera mallas faciales para visualización

`hands_processor.py`

Responsabilidad: Extraer puntos de las manos mediante MediaPipe Hands.

Clase principal: `HandsProcessor`

Características: - Detecta hasta 2 manos simultáneamente - Extrae 21 puntos por mano - Calcula distancias entre dedos y puntos oculares

5.2 Módulo: data_processing

main.py

Responsabilidad: Coordinar el procesamiento de puntos extraídos.

Clase principal: `PointsProcessing`

Procesadores: - `EyesProcessor` : Procesa puntos oculares - `MouthProcessor` : Procesa puntos labiales - `HeadProcessor` : Procesa puntos de cabeza - `FirstHandProcessor` / `SecondHandProcessor` : Procesan puntos de manos

eyes_processing.py

Responsabilidad: Calcular distancias entre párpados.

Clase principal: `EyesPointsProcessing`

Métricas calculadas: - `right_upper_eyelid_distance` : Distancia del párpado superior derecho - `left_upper_eyelid_distance` : Distancia del párpado superior izquierdo - `right_lower_eyelid_distance` : Distancia del párpado inferior derecho - `left_lower_eyelid_distance` : Distancia del párpado inferior izquierdo

Uso:

```
processor = EyesPointsProcessing(EuclideanDistanceCalculator())
distances = processor.main(eyes_points)
```

5.3 Módulo: drowsiness_features

processing.py

Responsabilidad: Coordinar la detección de características de fatiga.

Clase principal: `FeaturesDrowsinessProcessing`

Estimadores: - `FlickerEstimator` : Detecta parpadeos y microsueños - `YawnEstimator` : Detecta bostezos - `EyeRubEstimator` : Detecta fricción ocular - `PitchEstimator` : Detecta inclinación de cabeza

flicker_and_microsleep/processing.py

Responsabilidad: Detectar parpadeos y microsueños.

Clases principales: - `FlickerDetection` : Detecta parpadeos rápidos - `MicroSleepDetection` : Detecta cierres oculares prolongados ($\geq 2s$)

Algoritmo: 1. Compara distancias de párpados superiores e inferiores 2. Detecta transiciones de estado (abierto/cerrado) 3. Mide duración de cierres oculares 4. Clasifica como parpadeo ($< 2s$) o microsueño ($\geq 2s$)

yawn/processing.py

Responsabilidad: Detectar bostezos.

Clases principales: - `YawnDetection` : Detecta aperturas bucales prolongadas - `YawnCounter` : Cuenta bostezos y almacena duraciones

Algoritmo: 1. Calcula distancia labial y distancia del mentón 2. Detecta cuando distancia labial $>$ distancia del mentón 3. Mide duración de la apertura 4. Clasifica como bostezo si duración $> 4s$

Umbrales: - Duración mínima: 4 segundos - Ventana de reporte: 180 segundos (3 minutos)

eye_rub/processing.py

Responsabilidad: Detectar fricción ocular.

Clases principales: - `EyeRubDetection` : Detecta proximidad de dedos a ojos - `EyeRubCounter` : Cuenta fricciones oculares

Algoritmo: 1. Calcula distancias entre dedos y puntos oculares 2. Detecta cuando distancia < 40 píxeles 3. Mide duración de la proximidad 4. Clasifica como fricción si duración $> 1s$

Umbrales: - Distancia máxima: 40 píxeles - Duración mínima: 1 segundo - Ventana de reporte: 300 segundos (5 minutos)

pitch/processing.py

Responsabilidad: Detectar inclinación de cabeza.

Clases principales: - `PitchDetection` : Detecta inclinaciones sostenidas - `PitchCounter` : Cuenta inclinaciones y almacena duraciones

Algoritmo: 1. Compara posición del punto nasal con puntos de mejillas 2. Compara distancia nariz-boca con distancia nariz-frente 3. Detecta inclinación hacia abajo 4. Mide duración de la inclinación 5. Clasifica como pitch si duración $\geq 3s$

Umbral: - Duración mínima: 3 segundos - Reporte: Inmediato cuando se detecta

5.4 Módulo: visualization

main.py

Responsabilidad: Generar visualizaciones en tiempo real.

Clase principal: ReportVisualizer

Funciones: - `visualize_all_reports(sketch, features)`: Visualiza todas las características - Dibuja mallas faciales y de manos - Añade anotaciones de texto - Muestra contadores y alertas

5.5 Módulo: reports

main.py

Responsabilidad: Generar y almacenar reportes.

Clase principal: DrowsinessReports

Funciones: - `main(report_data)`: Almacena reportes en CSV - `generate_json_report(report_data)`: Genera reporte JSON - `create_csv_file()`: Crea archivo CSV con encabezados

Formato CSV:

```
timestamp,eye_rub_first_hand_report,eye_rub_first_hand_count,...
2024-01-15 14:30:25,False,0,...
```

Formato JSON:

```
{
  "timestamp": "2024-01-15 14:30:25",
  "eye_rub_first_hand": {...},
  "flicker": {...},
```

```
...  
}
```

6. API y Interfaces

6.1 API WebSocket

Endpoint: `/ws`

Método: WebSocket

Protocolo: Texto (Base64)

Mensaje de Entrada: - Formato: String Base64 (imagen JPEG codificada) - Ejemplo:

```
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA..."
```

Mensaje de Salida: - Formato: JSON

```
{  
  "json_report": "{...}",  
  "sketch_image": "base64_string",  
  "original_image": "base64_string"  
}
```

Ejemplo de Uso

```
import websockets  
import json  
import base64  
import cv2  
  
async def send_frame():  
    uri = "ws://localhost:8000/ws"  
    async with websockets.connect(uri) as websocket:  
        # Capturar frame  
        cap = cv2.VideoCapture(0)  
        ret, frame = cap.read()
```

```

# Codificar frame
_, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
frame_base64 = base64.b64encode(buffer).decode('utf-8')

# Enviar frame
await websocket.send(frame_base64)

# Recibir respuesta
response = await websocket.recv()
data = json.loads(response)

# Procesar respuesta
report = json.loads(data['json_report'])
print(report)

```

6.2 Interfaces de Clase

DrowsinessDetectionSystem

```

class DrowsinessDetectionSystem:
    def __init__(self):
        """Inicializa el sistema de detección."""

    def run(self, picture_base64: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, dict]:
        """
        Procesa una imagen codificada en Base64.

        Args:
            picture_base64: Imagen codificada en Base64

        Returns:
            Tuple de (imagen_original, sketch_annotado, reporte_json)
        """

    def frame_processing(self, face_image: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, dict]:
        """
        Procesa un frame de video.

```

```
Args:
    face_image: Frame de video como array NumPy

Returns:
    Tuple de (imagen_original, sketch_anotado, reporte_json)
    """
```

PointsExtractor

```
class PointsExtractor:
    def process(self, face_image: np.ndarray) -> Tuple[dict, bool, np.ndarray]:
        """
        Extrae puntos clave de una imagen.

        Args:
            face_image: Imagen de entrada

        Returns:
            Tuple de (puntos_extraídos, éxito, sketch)
        """
```

7. Configuración y Personalización

7.1 Modificar Umbrales de Detección

Parpadeos y Microsueños

Archivo: `drowsiness_processor/drowsiness_features/flicker_and_microsleep/processing.py`

```
# Modificar duración mínima de microsueño (línea 58)
if flicker_duration >= 2: # Cambiar a valor deseado (en segundos)
    return True, flicker_duration
```

Bostezos

Archivo: `drowsiness_processor/drowsiness_features/yawn/processing.py`

```
# Modificar duración mínima de bostezo (línea 38)
if yawn_duration > 4: # Cambiar a valor deseado (en segundos)
    return True, yawn_duration

# Modificar ventana de reporte (línea 98)
if elapsed_time >= 180: # Cambiar a valor deseado (en segundos)
```

Fricción Ocular

Archivo: `drowsiness_processor/drowsiness_features/eye_rub/processing.py`

```
# Modificar distancia máxima (línea 23)
self.eye_rub = any(distance < 40 for distance in distances) # Cambiar 40 a valor deseado

# Modificar duración mínima (línea 34)
if eye_rub_duration > 1: # Cambiar a valor deseado (en segundos)
```

Inclinación de Cabeza

Archivo: `drowsiness_processor/drowsiness_features/pitch/processing.py`

```
# Modificar duración mínima (línea 47)
if pitch_duration >= 3.0: # Cambiar a valor deseado (en segundos)
```

7.2 Modificar Ruta de Reportes

Archivo: `drowsiness_processor/main.py`

```
# Modificar ruta del archivo CSV (línea 18)
self.reports = DrowsinessReports('ruta/personalizada/report.csv')
```

7.3 Modificar Configuración del Servidor

Archivo: `app.py`

```
# Modificar host y puerto
@app.websocket("/ws")
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket):
    # ...
```

Para cambiar el puerto, modifique el comando de inicio:

```
uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8080 # Cambiar puerto
```

7.4 Modificar Resolución de Video

Archivo: `gui/pages/drowsiness_page.py`

```
# Modificar tamaño de imágenes (líneas 30-42)
self.original_image_control = Image(
    width=1280, # Cambiar ancho
    height=720, # Cambiar alto
    # ...
)
```

8. Extensión del Sistema

8.1 Agregar Nuevo Biomarcador

Paso 1: Crear Procesador de Puntos

Crear archivo: `drowsiness_processor/data_processing/nuevo_biomarcador/nuevo_processing.py`


```
class NuevoBiomarcadorProcessing:
    def __init__(self, distance_calculator: DistanceCalculator):
        self.distance_calculator = distance_calculator

    def main(self, points: dict):
        # Calcular métricas necesarias
        return metrics
```

Paso 2: Crear Estimador de Características

Crear archivo: `drowsiness_processor/drowsiness_features/nuevo_biomarcador/processing.py`

```
class NuevoBiomarcadorEstimator(DrowsinessProcessor):
    def __init__(self):
        self.detector = NuevoBiomarcadorDetection()

    def process(self, metrics: dict):
        # Implementar lógica de detección
        return report
```

Paso 3: Integrar en el Sistema Principal

Modificar: `drowsiness_processor/data_processing/main.py`

```
self.processed_points['nuevo_biomarcador'] = self.nuevo_processor.process(points)
```

Modificar: `drowsiness_processor/drowsiness_features/processing.py`

```
self.features_drowsiness['nuevo_biomarcador'] = NuevoBiomarcadorEstimator()
self.processed_feature['nuevo_biomarcador'] = self.features_drowsiness['nuevo_biomarca
```

Paso 4: Agregar a Reportes

Modificar: `drowsiness_processor/reports/main.py`

```
self.fields = [..., 'nuevo_biomarcador_report', 'nuevo_biomarcador_count', ...]
```

8.2 Agregar Nueva Fuente de Video

Modificar: `gui/pages/drowsiness_page.py`

```
def run_detection(self):
    uri = "ws://localhost:8000/ws"
    # Cambiar fuente de video
    cap = cv2.VideoCapture("ruta/al/video.mp4") # Para archivo de video
    # o
    cap = cv2.VideoCapture("rtsp://direccion_ip/stream") # Para stream RTSP
    # ...
```

8.3 Agregar Notificaciones

Crear módulo: `drowsiness_processor/notifications/`

```
class NotificationManager:
    def send_alert(self, event_type: str, severity: str):
        # Implementar lógica de notificación
        # Email, SMS, sonido, etc.
        pass
```

Integrar en: `drowsiness_processor/main.py`

```
if micro_sleep_detected:
    notification_manager.send_alert("micro_sleep", "critical")
```

9. Testing y Debugging

9.1 Pruebas Unitarias

Crear archivo: `tests/test_eyes_processing.py`

```
import unittest
from drowsiness_processor.data_processing.eyes.eyes_processing import EyesPointsProcessing

class TestEyesProcessing(unittest.TestCase):
    def test_calculate_distances(self):
        # Implementar prueba
        pass
```

Ejecutar pruebas:

```
python -m pytest tests/
```

9.2 Pruebas de Integración

Crear archivo: `tests/test_integration.py`

```
import unittest
from drowsiness_processor.main import DrowsinessDetectionSystem
import cv2

class TestIntegration(unittest.TestCase):
    def test_full_pipeline(self):
        system = DrowsinessDetectionSystem()
        image = cv2.imread("tests/test_image.jpg")
        result = system.frame_processing(image)
        self.assertIsNotNone(result)
```

9.3 Debugging

Habilitar Logs

Modificar: `drowsiness_processor/extract_points/point_extractor.py`

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
logger = logging.getLogger(__name__)
```

```
# Agregar logs
logger.debug(f"Points extracted: {key_points}")
```

Visualización de Puntos

Modificar: `drowsiness_processor/extract_points/face_mesh/face_mesh_processor.py`

```
# Guardar imagen de debug
cv2.imwrite("debug_face_mesh.jpg", draw_sketch)
```

9.4 Profiling

```
import cProfile
import pstats

profiler = cProfile.Profile()
profiler.enable()

# Ejecutar código
system.run(image_base64)

profiler.disable()
stats = pstats.Stats(profiler)
stats.sort_stats('cumulative')
stats.print_stats(10)
```

10. Despliegue

10.1 Despliegue Local

Ejecución Directa

```
# Terminal 1: Servidor
uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Terminal 2: Cliente
flet run main.py
```

Ejecución con Docker

```
# Construir imagen
docker build -t drowsiness-server .

# Ejecutar contenedor
docker run -d -p 8000:8000 --name drowsiness-server drowsiness-server

# Ejecutar cliente
flet run main.py
```

10.2 Despliegue en Producción

Opción 1: Servidor Dedicado

1. Instalar dependencias en servidor
2. Configurar servicio systemd para el servidor
3. Configurar proxy reverso (nginx)
4. Configurar SSL/TLS

Opción 2: Cloud (AWS, Azure, GCP)

1. Crear instancia de VM
2. Instalar Docker
3. Desplegar contenedor
4. Configurar load balancer
5. Configurar auto-scaling

Opción 3: Platform as a Service (Heroku, Railway)

1. Configurar Procfile
2. Configurar variables de entorno
3. Desplegar mediante Git

10.3 Optimización de Rendimiento

Optimización de Código

```
# Usar NumPy vectorizado
distances = np.linalg.norm(points1 - points2, axis=1)

# Reducir resolución de video
frame = cv2.resize(frame, (640, 480))

# Usar threading para I/O
import threading
thread = threading.Thread(target=process_frame)
```

Optimización de Hardware

- Usar GPU para procesamiento (CUDA)
 - Aumentar RAM
 - Usar SSD para almacenamiento
 - Optimizar configuración de cámara
-

Anexos

A. Referencias de Código

- MediaPipe: <https://github.com/google/mediapipe>
- OpenCV: <https://docs.opencv.org/>
- FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Flet: <https://flet.dev/docs/>

B. Estándares de Código

- PEP 8: Guía de estilo de Python
- Type Hints: Anotaciones de tipo
- Docstrings: Documentación de funciones

C. Herramientas de Desarrollo

- **IDE:** VS Code, PyCharm
- **Linters:** pylint, flake8
- **Formatter:** black, autopep8
- **Testing:** pytest, unittest
- **Version Control:** Git

Fin del Manual de Aplicación del Código Fuente